



Bemærkninger til tysk youtube-video om bekæmpelse af egeprocessionsspinder:

Videoen her illustrerer

- 1) Hvilke værnemidler der skal benyttes under fjernelse af reder
- 2) Hvordan man bør fjerne rederne (arbejdets udførelse)
- 3) Hvordan man bortskaffer reder og værnemidler



Scan QR-koden og se videoen:

1. Personlige værnemidler:

- Engangs-beskyttelsesdragt (EN ISO 19982-1 type 5 eller EN 13034 type 6).
- Åndedrætsværn med indblæsning og øjenværn (EN12941/12942), med partikelfilter (EN143 P3). (Støvmaske og beskyttelsesbriller er ikke nok, da selv svag vind kan blæse løsrevne brændhår ind på huden. Der er desuden tidsbegrænsning på anvendelse af støvmaske.)
- Handsker (EN420, PVC, kat. 2). som tapes fast til ærmerne på beskyttelsesdragten.
- Gummistøvler (EN 345, sikkerhed), tapes fast til benene på sikkerhedsdragten.
- Evt. tape ved hætte/maske.
- Arbejde iført ovennævnte personlige værnemidler kan i sig selv være meget varmt, især da larverne ofte fjernes i begyndelsen af sommerperioden.
- Rebunderstøttet arbejde bør derfor undgås, og i stedet udføres fra lift, hvor det er muligt.

2. Arbejdets udførelse:

Før fjernelse sprøjtes reden med vand eller klæbestof. Herefter fjernes manuelt så meget som muligt af reden, som med det samme lægges i en plastpose. Resterne af reden kan nu enten brændes eller støvsuges med en støvsuger, beregnet til formålet.

Nogle gange kan det være nemmere, direkte at støvsuge reden bort.

3. Bortskaffelse af reder og værnemidler:

- Poserne med de nedtagne reder samt engangsdragerne anbringes i tætte beholdere og mærkes som farligt biologisk affald. Affaldet destrueres jfr. gældende bestemmelserne.
- Åndedrætsværn, handsker og støvler samt evt. klatreudstyr støvsuges dagligt ved arbejdets afslutning og pakkes i tætte beholdere.
- Lifte og køretøjer støvsuges eller vaskes dagligt, med særlig opmærksomhed på kurv og lad.
- Ved sæsonafslutning fjernes metal fra evt. klatreudstyr, hvorefter tekstil (liner, sele m.v.) destrueres.

